



URINOCOLTURA DA CATETERE A PERMANENZA

Istruzioni per la raccolta dei campioni

<p>CONTENITORE</p>	<p>Contenitore di plastica sterile con alloggiamento per provetta come in figura:</p> 
<p>MODALITA'</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Un eventuale terapia antibiotica deve essere stata terminata da almeno 7 giorni prima di procedere con l'esame. • Chiudere, bloccandolo il tubo di raccordo fra catetere e sacca subito al di sotto della giunzione con il catetere per almeno mezz'ora prima di effettuare il prelievo. • Lavarsi le mani e indossare guanti monouso. • Disinfettare la valvola di prelievo del catetere, lasciare asciugare il disinfettante e prelevare direttamente dalla stessa con una siringa sterile. Immettere l'urina nel contenitore sterile. • <u>Se disponibile la provetta</u>, togliere l'adesivo dal barattolo (Foto 1) ed inserire la provetta col tappo giallo rivolto verso il basso premendo a fondo (Foto 2). L'urina fluisce automaticamente nella provetta, attendere il riempimento della provetta. Togliere la provetta e agitare delicatamente (Foto 3). Mettere la provetta nella busta per la consegna al Centro Prelievi (Foto 4).  <ul style="list-style-type: none"> • <u>Se non si dispone della provetta</u> chiudere accuratamente il contenitore, senza toccare internamente il coperchio e riporlo in un sacchetto per il trasporto. <p>NB: non prelevare mai dalla sacca di raccolta; non disconnettere il catetere.</p>
<p>CONSERVAZIONE</p>	<p>Consegnare il contenitore presso il Centro Prelievi attenendosi agli orari di apertura ed entro 2 ore dalla raccolta.</p>
<p>OSSERVAZIONI</p>	<p>Attenersi alle modalità descritte. NB: Alcune deroghe possono essere previste su indicazione del medico prescrittore.</p>

Data emissione	Titolo Documento	Data revisione	Numero Revisione	Pagina
27/12/2023	Raccolta Campioni_Microbiologici_Utenti (DI 2779)	22/05/2024	01	7 di 19